



MANUALE DI CONFIGURAZIONE POS POSTEPAY PER MAGENTO 2

PRIMO UTILIZZO

Dopo l'installazione, per accedere al pannello di configurazione del modulo, dal backend di Magento è necessario seguire il path *Stores->Configuration->Sales->Payment Methods*. Se il modulo è stato correttamente installato POS PostePay farà parte della lista dei metodi di pagamento disponibili nella piattaforma.

Per poter utilizzare il modulo è necessario avere le credenziali di accesso al servizio POS Postepay fornite da PostePay. Le credenziali vengono fornite per e-mail in seguito alla sottoscrizione di un contratto relativo al servizio Acquiring E-commerce Postepay Tandem – POS virtuale.

Se non sei ancora in possesso di queste credenziali puoi richiederle premendo il pulsante **“Non hai ancora le credenziali?”**.

☺ POS PostePay



Questo modulo consente di collegare il tuo sito e-commerce alla piattaforma di pagamento offerta da PostePay per l'accettazione dei pagamenti online sia con carte PostePay, sia con carte Visa e Mastercard emesse da altri istituti bancari.

Faq Non hai ancora le credenziali? Portale esercenti Manuale di Configurazione



Cliccando su **“Portale esercenti”** potrai accedere al pannello di PostePay per monitorare tutte le transazioni effettuate sul tuo conto.



Questo modulo consente di collegare il tuo sito e-commerce alla piattaforma di pagamento offerta da PostePay per l'accettazione dei pagamenti online sia con carte PostePay, sia con carte Visa e Mastercard emesse da altri istituti bancari.

- Faq
- Non hai ancora le credenziali?
- Portale esercenti
- Manuale di Configurazione



CONFIGURAZIONE INIZIALE

Il modulo è suddiviso in varie sezioni: “ABILITAZIONE”, “PARAMETRI GENERALI”, “IMPOSTAZIONI SERVER DI TEST” e “IMPOSTAZIONI SERVER DI PRODUZIONE”.

ABILITAZIONE

In questa sezione è possibile abilitare/disabilitare il metodo di pagamento. Esso comparirà nella checkout a frontend solamente se abilitato.

⌂ Abilitazione

Abilita [website]

PARAMETRI GENERALI

In questa sezione si potrà selezionare la tipologia di contabilizzazione attraverso un menù a tendina tra le seguenti opzioni:

- IMMEDIATA (di default)
- DIFFERITA

⌂ Parametri generali

Contabilizzazione [website]

Se scegli la contabilità differita ti ricordiamo di attivare la funzione di conferma della prenotazione sul portale della tua banca

N.B. A fronte della scelta di contabilizzazione differita, il venditore deve accedere al back-office per confermare o annullare la contabilizzazione dell'operazione, entro il periodo di tempo previsto nel contratto sottoscritto con PostePay. Per accedere al back-office è necessario aggiungere “\admin” all’indirizzo del sito web (es. www.example.com/admin).

IMPOSTAZIONI SERVER DI TEST

In questa sezione si troveranno i campi con le credenziali già attive e preimpostate per effettuare delle transazioni di test. Alla voce “Abilita server di TEST” sarà possibile attivare (SI) o disattivare (NO) il server di test, di default è impostata su SI.

⊖ Impostazioni server di test

Abilita server di TEST <small>[website]</small>	<input type="text" value="SI"/>
Gateway URL server di TEST <small>[website]</small>	https://acquisitionlinetest.poste.it/poste/pagamenti/main?PAGE=LAND
Codice negozio server di TEST <small>[website]</small>	129281292800153
Chiave avvio server di TEST <small>[website]</small>	fV-m-wAX--t-yXSQfZZ2XVXWK7-6-dmXhN---AdjwAmFqURxxaF-ebauHGw-eHtDbR8--esmVNSn-yc-cw8epZvam-efntL-b2F
Chiave esito API server di TEST <small>[website]</small>	q7-SZm3UQLWZN7zTmDMG-n4Nkxc-JKDKK-nd-M-k8YYQd2tfv8S6bd-R-Pgj--wkV-z3p3-Y3-es-YVTc5RpenJryB-GL-ss8ATC

N.B. Anche durante l'utilizzo del server di test per provare il modulo il negozio Magento non dovrà essere in modalità manutenzione e comunque raggiungibile da internet; diversamente potrebbero verificarsi degli errori dopo la prova di pagamento.

IMPOSTAZIONI SERVER DI PRODUZIONE

In questa sezione verranno configurate le credenziali e le chiavi di accesso fornite da Poste Italiane. Tali informazioni vengono fornite tramite email dall’indirizzo poste_test_support@sia.eu.

⊖ Impostazioni server di produzione

Gateway URL server di PRODUZIONE <small>[website]</small>	https://acquisitionline.poste.it/poste/pagamenti/main?PAGE=LAND
Codice negozio server di PRODUZIONE <small>[website]</small>	<input type="text"/>
Chiave avvio server di PRODUZIONE <small>[website]</small>	<input type="text"/>
Chiave esito API server di PRODUZIONE <small>[website]</small>	<input type="text"/>

Sarà necessario aver sottoscritto un contratto relativo al servizio Acquiring E-commerce Postepay Tandem – POS virtuale con Poste Italiane a fronte del quale verranno forniti via e-mail i seguenti parametri da inserire nei campi del form del server di produzione:

- Chiave negozio
- Chiave avvio
- Chiave esito API